

Uputstvo Prečice u JAWS-u, čitaču ekrana za slepe

Objavljeno od strane

Freedom Scientific 11800 31st Court North St. Petersburg, Florida 33716-1805 USA

<http://www.freedomscientific.com>

Poslednja prepravka 2010-10-27.



Ovaj dokument se nalazi na web strani

http://www.gloria-ferrari.com/pdf/Uputstvo-Precice_u_JAWS-u_2010.pdf



Prevod/obrada:

[Gloria Ferrari doo, Zemun-Beograd, Srbija,](#)
[novembar 2011.](#)

<http://www.gloria-ferrari.com>

Nove JAWS prečice

- Uzastopne prečice (layered keystrokes).
- JAWS Tandem Session prečice.

Web stranice i HTML.

- Brzi tasteri za navigaciju za HTML .
- Opšte komande za HTML .
- Komande za Internet pretraživač (Internet Explorer) .
- Komande za pretraživanje interneta za Mozilla Firefox .
- Linkovi u HTML-u .
- Naslovi u HTML-u .
- Obrasci u HTML-u .
- Tabele u HTML-u .
- Markeri (obeleživači mesta) u HTML-u .
- Okviri (frejmovi) u HTML-u .
- Elementi (Web strane) u HTML-u .
- Ostale HTML komande.

Standardne komande za čitanje za Desktop raspored (tastature).

- Prečice za kretanje i informisanje za Desktop raspored (tastature).
- Upravljanje pokazivačem (kursorom) i mišem za Desktop raspored (tastature).
- Upravljanje okvirima za dijalog za Desktop raspored (tastature).
- Prečice za dobijanje pomoći za Desktop raspored (tastature).
- Ostale komande za Desktop raspored (tastature).

Standardne komande za čitanje za Laptop raspored (tastature).

- Prečice za čitanje tabela za Laptop raspored (tastature).
- Prečice za kretanje i informisanje za Laptop raspored (tastature).
- Upravljanje pokazivačem (kursorom) i mišem za Laptop raspored (tastature).
- Upravljanje okvirima za dijalog za Laptop raspored (tastature).
- Prečice za dobijanje pomoći za Laptop raspored (tastature).
- Ostale komande za Laptop raspored (tastature).

Windows prečice.

- Opšte Windows prečice.
- Windows prečice za prozore i menije.
- Windows prečice za okvire za dijalog.
- Windows prečice za čitanje teksta.
- Windows prečice za uređivanje teksta.
- Prečice za Windows Explorer (Window pretraživač) .

JAWS prečice

Prečice prikazane ovde se nalaze u tabelama i grupisane su po naslovima. Osnovna podela je izvršena u dva nivoa. Koristite JAWS List of Headings (JAWS listu naslova) (**INSERT+F6**) ili brzi taster za navigaciju, **H**, da se pomerite brzo na odeljak po vašem izboru. Možete takođe da koristite brzi taster za navigaciju, **T**, da se pomerite sa jedne tabele na sledeću. Koristite taster **SHIFT** u kombinaciji sa većinom brzih tastera za navigaciju da se vratite nazad.

Nove JAWS prečice

Uzastopne prečice (layered keystrokes)

Uzastopne prečice (layered keystrokes) su prečice koje zahtevaju od vas da prvo pritisnete i otpustite **INSERT+RAZMAKNICA**, a zatim pritisnete određeni taster za izvršenje funkcije u JAWS. Uzastopne prečice (layered keystrokes) su lake za korišćenje i pamćenje i ne mešaju se sa prečicama aplikacija.

Opis	Komanda
Uključi i isključi zaključavanje (Lock) tastature	INSERT+RAZMAKNICA, L
Obeleži tekst od označenog mesta (važi samo za Microsoft Word)	INSERT+RAZMAKNICA, M (Prvo označi mesto sa CTRL+taster WINDOWS+K)
Pokreni pretragu	INSERT+RAZMAKNICA, R
Uključi ili isključi govor.	INSERT+RAZMAKNICA, S
Pokreni analizator teksta	INSERT+RAZMAKNICA, T

JAWS Tandem Session (sesija) prečice

Opis	Komanda
Prebaci/zameni ciljnu/udaljenu i kontrolersku radnu površinu (Desktop) u Tandem Session (sesija) (samo onaj koji kontroliše sesiju)	INSERT+ALT+TAB
Završi JAWS Tandem Session (sesija) (kontroler ili ciljni korisnik)	INSERT+ALT+T
Pauziraj video (korisnik kontroler)	INSERT+CTRL+SHIFT+V

Web stranice i HTML

Brzi tasteri za navigaciju čine da kretanje bude brže i lakše po Web stranicama i bilo gde drugde kad je Virtuelni pokazivač (Virtual Cursor) aktivan. Ove komande su dodeljene tasterima na glavnom delu tastature i laki su za pamćenje i korišćenje.

Mnogi brzi tasteri za navigaciju su dostupni dok se koristi Neprekidni govor na Web stranici. Komandama se krećemo po naslovima, pasusima, obrascima za kontrolu, tabelama, listama, istom ili različitom elementu, sledećem elementu, da se pomeramo po ne-linkovanom tekstu i sve radi dok koristimo Neprekidni govor.

Novina sa [JAWS 10](#) je i sposobnost da se konfigurišu brzi tasteri za navigaciju. Za otvaranje rukovaoca (manager) brzih tastera za navigaciju, uradite sledeće:

1. Pritisnite **INSERT+F2** da otvorite listu [JAWS](#) rukovaoca (manager).
2. Pritisnite **N** dok ne nađete brze tastere za navigaciju (Navigation Quick Keys) u listi rukovaoca (manager).
3. Pritisnite **ENTER**. Otvara se okvir za dijalog brzih tastera za navigaciju.

Rukovaoc (manager) brzih tastera za navigaciju omogućava brzu promenu tasterskih zadataka ili njihovog brisanja.

Napomena: Tasteri dostupni za uređivanje, prilikom otvaranja rukovaoca (manager) brzih tastera za navigaciju, zavise od programa koji se trenutno izvršava kada se rukovaoc otvara. Na primer, dostupnost brzih tastera za navigaciju varira po broju, a u nekim slučajevima, i funkciji, u Outlook-u 2007 ili novijim, Microsoft Word-u i Internet pretraživaču (Internet Explorer), u zavisnosti od programa koji se koristi u to vreme.

Brzi tasteri za navigaciju za HTML

Opis	Brzi taster
Sidro (Anchor)	A
dugme (Button)	B
kombinovana lista (Combo Box)	C
Različite vrste elemenata	D
polje za uređivanje (Edit Box)	E
Obrazac za kontrolu (Form Control)	F
Grafički element	G
Naslov	H
Stavka liste	I
Skoči na liniju	J
Vrati se na prethodnu liniju	SHIFT+J
Skoči na ćeliju (u tabeli)	CTRL+taster WINDOWS+J
vrati se na prethodnu ćeliju tabele	CTRL+SHIFT+taster WINDOWS+J

Markeri (obeleživači mesta)	K
Privremeni Marker (obeleživač mesta)	CTRL+taster WINDOWS+K
Lista	L
Okvir (frejm)	M
Ne linkovani tekst	N
Oznaka objekta	O
Pasus	P
Blok citirata	Q
Radio dugme (Radio Button)	R
Elementi iste vrste	S
Tabela	T
Neposećeni link	U
Posećeni link	V
Reč iz liste	W
Polje za potvrdu (Check Box)	X
Span (html tag)	Y
Division (html tag "div")	Z
Nivo naslova (Heading Level)	1 do 6
Step Past Element	SHIFT+TAČKA
Step Before Element	SHIFT+ZAREZ

Opšte komande za HTML

Opis	Komanda
Pomeri se na sledeći element na koji može da se klikne	KOSA CRTA
Pomeri se na prethodni element na koji može da se klikne	SHIFT+KOSA CRTA
Izaberi element na koji može da se klikne	INSERT+CTRL+KOSA CRTA
pomeri se na sledeći Landmark (ranije pomeri se na sledeći Mouse Over Element)	TAČKA-ZAREZ
pomeri se na prethodni Landmark (ranije pomeri se na prethodni Mouse Over Element)	SHIFT+TAČKA-ZAREZ
Izaberi Landmark (ranije Mouse Over Element)	INSERT+CTRL+TAČKA-ZAREZ
Nazad na stranu	ALT+STRELICA LEVO ili BACKSPACE
Napred na stranu	ALT+STRELICA DESNO
Idi na naslovnu/početnu stranu	ALT+HOME
Osveži stranu i Keš	CTRL+F5
Prekini preuzimanje (download) strane	ESC
Uključi / isključi režim celog ekrana (Full Screen	F11

Mode)	
Približi	CTRL+PLUS ili CTRL+TOČKIĆ MIŠA NA GORE
Udalji	CTRL+MINUS ili CTRL+TOČKIĆ MIŠA NA DOLE
Uvećanje na 100%	CTRL+0
Otvori omiljene lokacije (Favorites)	CTRL+I ili ALT+A
Organizuj omiljene lokacije (Favorites)	CTRL+B
Dodaj trenutnu stranu u omiljene lokacije (Favorites)	CTRL+D
Idi na adresnu liniju	ALT+D
Čitaj adresnu liniju	INSERT+A
Pregled ranije unetih adresa	F4
Pomeri JAWS pokazivač na adresnu liniju	INSERT+A dva puta brzo
virtuelni okvir za dijalog sa "HTML" svojstvima	INSERT+F3
Aktiviranje miša iznad (Mouse Over)	INSERT+CTRL+ENTER
Izaberi Mouse Over element	INSERT+taster WINDOWS+TAČKA-ZAREZ
Pregled osnovnih svojstava elemenata	INSERT+SHIFT+F1
Pregled naprednih (Advanced) svojstava elemenata	INSERT+CTRL+SHIFT+V

Komande za Internet pretraživač (Internet Explorer)

Opis	Komanda
Otvori novi jezičak (Tab)	CTRL+T
Otvori novi jezičak (Tab) iz adresne linije	ALT+ENTER (na adresnu liniju)
Pregled otvorenih jezičaka (Tab)	CTRL+SHIFT+Q
prebaci se brzo između jezičaka (Tab) (umanjeni pregled)	CTRL+Q
Prebaci se na sledeći jezičak (Tab)	CTRL+TAB
Prebaci se na prethodni jezičak (Tab)	CTRL+SHIFT+TAB
Prebaci se na određeni broj jezička (Tab)	CTRL+n , gde je n broj od 1 do 8
prebaci se na poslednji jezičak (Tab)	CTRL+9
Zatvori trenutni jezičak (Tab)	CTRL+F4 ili CTRL+W
Zatvori sve jezičke (Tab)	ALT+F4
Zatvori ostale jezičke (Tab)	CTRL+ALT+F4
Otvori linkove u novom jezičku u pozadini	CTRL+ENTER
Otvori linkove u novom jezičku u prednjem planu	CTRL+SHIFT+ENTER

Komande za pretraživanje interneta za Mozilla Firefox

Opis	Komanda
Zatvori jezičak (Tab)	CTRL+F4 ili CTRL+W
Zatvori prozor	ALT+F4 ili CTRL+SHIFT+W
Pomeri jezičak (Tab) levo (kada je jezičak u fokusu)	CTRL+STRELICA LEVO ili CTRL+STRELICA GORE
Pomeri jezičak (Tab) desno (kada je jezičak u fokusu)	CTRL+STRELICA DESNO ili CTRL+STRELICA DOLE
Pomeri jezičak (Tab) na početak (kada je jezičak u fokusu)	CTRL +HOME
Pomeri jezičak (Tab) na kraj (kada je jezičak u fokusu)	CTRL+END
Novi jezičak (Tab)	CTRL+T
Novi prozor	CTRL+N
Sledeći jezičak (Tab)	CTRL+TAB ili CTRL+PAGE DOWN
Otvori adresu u novom jezičku (iz Location Bar (adresna linija) ili Search Bar (polja za pretragu))	ALT+ENTER
Prethodni jezičak (Tab)	CTRL+SHIFT+TAB ili CTRL+PAGE UP
Opozovi zatvaranje jezička (Tab)	CTRL+SHIFT+T
Izaberi jezičak (Tab) (1 do 8)	CTRL+(1 to 8)
Izaberi poslednji jezičak (Tab)	CTRL+9

Linkovi u HTML-u

Opis	Komanda
Lista linkova	INSERT+F7
Sledeći link	TAB
Prethodni link	SHIFT+TAB
Sledeći posećeni link	V
Prethodni posećeni link	SHIFT+V
Otvori link	ENTER
Otvori link u novom prozoru	SHIFT+ENTER
Sledeći ne linkovani tekst	N
Prethodni ne linkovani tekst	SHIFT+N

Naslovi u HTML-u

Opis	Komanda
Lista naslova	INSERT+F6
Sledeći naslov	H
Prethodni naslov	SHIFT+H
Prvi naslov	INSERT+ALT+HOME
Poslednji naslov	INSERT+ALT+END
Sledeći naslov nivoa	1 do 6
Prethodni naslov nivoa	SHIFT+1 do 6
Prvi naslov nivoa	INSERT+ALT+CTRL+1 do 6
Poslednji naslov nivoa	INSERT+ALT+CTRL+SHIFT+1 do 6

Obrasci u HTML-u

Opis	Komanda
Prvo polje obrasca	INSERT+CTRL+HOME
Sledeće polje obrasca	F
Prethodno polje obrasca	SHIFT+F
Poslednje polje obrasca	INSERT+CTRL+END
Sledeće dugme	B
Prethodno dugme	SHIFT+B
Sledeća kombinovana lista (Combo Box)	C
Prethodna kombinovana lista (Combo Box)	SHIFT+C
Sledeće polje za uređivanje	E
Prethodno polje za uređivanje	SHIFT+E
Sledeće radio dugme	R
Prethodno radio dugme	SHIFT+R
Sledeće polje za potvrdu (Check Boxes)	X
Prethodno polje za potvrdu (Check Boxes)	SHIFT+X
Uđi u Forms Mode (režim obrasca)	ENTER
Izađi iz Forms Mode (režim obrasca)	NUM PAD PLUS
Lista (spisak) polja na obrascu (formi)	INSERT+F5
Lista dugmadi (Button)	INSERT+CTRL+B
Lista / spisak kombinovanih lista (Combo Box)	INSERT+CTRL+C
Lista polja za uređivanje	INSERT+CTRL+E
Lista radio dugmadi (Radio Button)	INSERT+CTRL+R
Lista polja za potvrdu	INSERT+CTRL+X
Uđi / napusti režim višestrukih izbora	SHIFT+F8

Tabele u HTML-u

Opis	Komanda
Sledeća tabela	T
Prethodna tabela	SHIFT+T
Izaberi tabelu	F8 (kada ste na liniji koja saopštava broj redova i kolona)
Lista tabela	INSERT+CTRL+T
Skoči na na ćeliju tabele (kada ste u samoj tabeli)	CTRL+taster WINDOWS+J
vraći se na prethodnu ćeliju tabele	CTRL+SHIFT+taster WINDOWS+J
Trenutna ćelija	CTRL+ALT+NUM PAD 5
Sledeća ćelija	CTRL+ALT+STRELICA DESNO
Prethodna ćelija	CTRL+ALT+STRELICA LEVO
Ćelija iznad	CTRL+ALT+STRELICA GORE
ćelija ispod	CTRL+ALT+STRELICA DOLE
Prva ćelija	CTRL+ALT+HOME
Poslednja ćelija	CTRL+ALT+END
Sledeći red	taster WINDOWS+ALT+STRELICA DOLE
Prethodni red	taster WINDOWS+ALT+STRELICA GORE
Trenutni red	taster WINDOWS+NUM PAD 5
Čitaj od početka reda do trenutne ćelije	INSERT+SHIFT+HOME
Čitaj od trenutne ćelije do kraja reda	INSERT+SHIFT+PAGE UP
Prethodna kolona	taster WINDOWS+ALT+STRELICA LEVO
Trenutna kolona	taster WINDOWS+TAČKA
Sledeća kolona	taster WINDOWS+ALT+STRELICA DESNO
Čitaj od vrha kolone do trenutne ćelije	INSERT+SHIFT+END
Čitaj od trenutne ćelije do kraja kolone	INSERT+SHIFT+PAGE DOWN

Markeri (obeleživači mesta) u HTML-u

Opis	Komanda
Lista markera (obeleživača mesta)	CTRL+SHIFT+K
Dodaj privremeni marker (obeleživač mesta)	CTRL+taster WINDOWS+K
Pomeri se na sledeći ili prethodni marker (obeleživač mesta)	K ili SHIFT+K
Čitaj Markere (obeleživači mesta) 1 do 4	Numerički red 7 do 0
Pomeri se na Marker (obeleživači mesta) 1 do 4	SHIFT+Numerički red 7 do 0

Okviri (frejmovi) u HTML-u

Opis	Komanda
Sledeći okvir (frejm)	M
Prethodni okvir (frejm)	SHIFT+M
Lista okvira (frejmova)	INSERT+F9

Elementi (Web strane) u HTML-u

Opis	Komanda
Sledeći isti element	S
Prethodni isti element	SHIFT+S
Sledeći različiti element	D
Prethodni različiti element	SHIFT+D
Pomeri se na početak trenutne tabele, liste ili elementa	taster WINDOWS+HOME
Pomeri se na kraj trenutne tabele, liste ili elementa	taster WINDOWS+END
Sledeći element	SHIFT+TAČKA
Prethodni element	SHIFT+ZAREZ
Obeleži ceo element	F8
Prikaži informacije elementa	INSERT+SHIFT+F1
Prikaži detaljne informacije elementa	INSERT+CTRL+SHIFT+V
Aktiviraj miša iznad (Mouse Over)	INSERT+CTRL+ENTER

Ostale HTML komande

Opis	Komanda
Prijavi se za novosti u Internet pretraživaču (Internet Explorer)	ALT+J
Lista novosti u Internet pretraživaču (Internet Explorer)	CTRL+J
Otvori istoriju	CTRL+H
Polje za pretraživanje (Search Box) u Internet pretraživaču	CTRL+E

Napravi prilagođeno obeležje (custom label)	INSERT+CTRL+TAB
Sledeći marker (obeleživač mesta)	K
Prethodni marker (obeleživač mesta)	SHIFT+K
Izlistaj, idi na ili izmeni oznake (markeri)	CTRL+SHIFT+K
Sledeća lista	L
Prethodna lista	SHIFT+L
Izaberi listu	F8
Pregled svih uređenih, neuređenih i definisanih lista	INSERT+CTRL+L
Sledeća stavka liste	I
Prethodna stavka liste	SHIFT+I
Obnovi Web stranicu	F5
Osveži JAWS virtuelni režim (Virtual Mode)	INSERT+ESC
Lista dugmadi na alatnoj traci	INSERT+F8 (nisu dostupne u Mozilla Firefox)
Postavi virtuelni na PC pokazivač	INSERT+DELETE
Postavi PC na Virtuelni pokazivač (Virtual Cursor)	INSERT+CTRL+DELETE
Postavi virtuelni na JAWS pokazivač	INSERT+NUM PAD PLUS
Prebaci na Virtuelni pokazivač (Virtual Cursor)	INSERT+Z
Personalizuj Web stranicu	INSERT+SHIFT+V
JAWS Find (Nađi)	CTRL+F
JAWS Find (Nađi) sledeće	F3
JAWS Find (Nađi) prethodno	SHIFT+F3
Skoči na liniju	J
Vrati se na prethodnu liniju	SHIFT+J
Sledeći Division (html tag "div")	Z
Prethodni D	SHIFT+Z
Lista Division (html tag "div")	INSERT+CTRL+Z

Standardne komande za čitanje za Desktop raspored (tastature).

Opis	Komanda
Prethodni znak	STRELICA LEVO
Sledeći znak	STRELICA DESNO
Trenutni znak	NUM PAD 5
Izgovori znak fonetski	NUM PAD 5 dva puta brzo
Prethodna reč	INSERT+STRELICA LEVO
Sledeća reč	INSERT+STRELICA DESNO
Trenutna reč	INSERT+NUM PAD 5
Speluj (sriči) reč	INSERT+NUM PAD 5 dva puta brzo
Prethodna linija	STRELICA GORE

Sledeća linija	STRELICA DOLE
Trenutna linija	INSERT+STRELICA GORE
Speluj (sriči) trenutnu liniju	INSERT+STRELICA GORE dva puta brzo
Prethodna rečenica	ALT+STRELICA GORE
Sledeća rečenica	ALT+STRELICA DOLE
Trenutna rečenica	ALT+NUM PAD 5
Prethodni pasus	CTRL+STRELICA GORE
Sledeći pasus	CTRL+STRELICA DOLE
Trenutni pasus	CTRL+NUM PAD 5
Izgovaraj do pokazivača	INSERT+HOME
Izgovaraj od pokazivača	INSERT+PAGE UP
Speluj (sriči) do pokazivača	INSERT+HOME dva puta brzo
Speluj (sriči) od pokazivača	INSERT+PAGE UP dva puta brzo
Neprekidni govor	INSERT+STRELICA DOLE
Brzo unapred neprekidnim govorom	STRELICA DESNO
Unazad neprekidnim govorom	STRELICA LEVO
Povećaj brzinu govora tokom neprekidnog govora	PAGE UP
Smanji brzinu govora tokom neprekidnog govora	PAGE DOWN
Boja ispod pokazivača	INSERT+5 (numerički red)
ASCII ili Heksadecimalna vrednost	NUM PAD 5 tri puta brzo
Font ispod pokazivača	INSERT+F , dva puta brzo za prikaz u virtuelnom režimu (Virtual Mode)
Pokretanje letimičnog čitanja (Skim Reading)	INSERT+CTRL+STRELICA DOLE
Letimično čitanje (Skim Reading) okvira za dijalog	INSERT+CTRL+SHIFT+STRELICA DOLE
Sumarno letimično čitanje (Skim Reading) ekrana	INSERT+taster WINDOWS+STRELICA DOLE

Prečice za kretanje i informisanje za Desktop raspored (tastature)

Opis	Komanda
Vreme	INSERT+F12
Datum	INSERT+F12 dva puta brzo
Prekid govora	CTRL
Naslov prozora	INSERT+T
JAWS Find (Nađi) (ne u HTML)	INSERT+CTRL+F
JAWS Find (Nađi) sledeći (ne u HTML)	INSERT+F3
JAWS Find (Nađi) prethodni (ne u HTML)	INSERT+SHIFT+F3
Povećaj brzinu govora "u letu"	CTRL+ALT+PAGE UP
Smanji brzinu govora "u letu"	CTRL+ALT+PAGE DOWN
Vrati na normalno glasovno podešavanje (Voice Settings)	INSERT+ESC

Window Prompt i Text	INSERT+TAB
Naslovna linija prozora	INSERT+END
Linija na dnu prozora	INSERT+PAGE DOWN
Izgovaraj obeleženi tekst	INSERT+SHIFT+STRELICA DOLE
Speluj (sriči) obeleženi tekst	INSERT+SHIFT+STRELICA DOLE dva puta brzo
Verzija aplikacije	INSERT+CTRL+V
Lista prozora	INSERT+F10
Lista ikonica u sistemskoj traci (System Tray)	INSERT+F11
Sadržaj sistemske trake (System Tray) (u virtuelnom režimu (Virtual Mode))	CTRL+SHIFT+F11
Lista obeleženih grafika (grafičkih elemenata)	INSERT+CTRL+SHIFT+G

Upravljanje pokazivačem (kursorom) i mišem za Desktop raspored (tastature)

Opis	Komanda
PC pokazivač	NUM PAD PLUS
JAWS pokazivač	NUM PAD MINUS
Nevidljivi pokazivač	NUM PAD MINUS dva puta brzo
Postavi PC na JAWS pokazivač	INSERT+NUM PAD PLUS
Postavi JAWS na PC pokazivač	INSERT+NUM PAD MINUS
"Priveži" JAWS na PC pokazivač	INSERT+CTRL+NUM PAD MINUS
Ograniči JAWS pokazivač	INSERT+R
Levi taster miša	NUM PAD KOSA CRTA
Desni taster miša	NUM PAD ZVEZDICA
Zaključaj levi taster miša	INSERT+NUM PAD KOSA CRTA
Zaključaj desni taster miša	INSERT+NUM PAD ZVEZDICA
Prevuci i pusti	INSERT+CTRL+NUM PAD KOSA CRTA
Izgovaraj aktivni pokazivač	ALT+DELETE
izgovaraj vrstu pokazivača	INSERT+CTRL+SHIFT+C
(pomeri pokazivač) Miš dole	ALT+SHIFT+STRELICA DOLE
(pomeri pokazivač) Miš levo	ALT+SHIFT+STRELICA LEVO
(pomeri pokazivač) Miš desno	ALT+SHIFT+STRELICA DESNO
(pomeri pokazivač) miš gore	ALT+SHIFT+STRELICA GORE

Upravljanje okvirima za dijalog za Desktop raspored (tastature)

Opis	Komanda
Izgovori podrazumevani taster okvira za dijalog	INSERT+E
Izgovori trenutni "vrući taster" (Hot Keys)	SHIFT+NUM PAD 5
Čitaj trenutni prozor	INSERT+B
Izgovori Window Prompt i Text	INSERT+TAB
Čitaj reč u kontekstu	INSERT+C
Otvori kombinovanu listu (Combo Box)	ALT+STRELICA DOLE
Zatvori kombinovanu listu (Combo Box)	ALT+STRELICA GORE
Izaberi stavku višestruke liste	CTRL+SHIFT ili CTRL+RAZMAKNICA
Čitaj u pregledu u obliku liste (List Views) kolone 1 do 10	INSERT+CTRL+1 do 0

Prečice za dobijanje pomoći za Desktop raspored (tastature)

Opis	Komanda
Screen Sensitive Help	INSERT+F1
Tastaturna pomoć	INSERT+1 (numerički red)
JAWS pomoć u aplikacijama	INSERT+F1 dva puta brzo
Pomoć o "vrućim tasterima" (Hot Keys)	INSERT+H
Pomoć o Windows komandama	INSERT+W

Ostale komande za Desktop raspored (tastature)

Opis	Komanda
Podesi opcije JAWS-a (Adjust JAWS Options)	INSERT+V
Podesi podešavanja (Settings) za Brajeve redove	INSERT+CTRL+B
Izaberi glasovni profil	INSERT+CTRL+S
Prekid govora	CTRL
Dodeli prilagođeno isticanje	INSERT+CTRL+H
Osvežavanje ekrana	INSERT+ESC
Utvrđi odziv ekrana	INSERT+S
Utvrđi odziv tastature (Typing Echo)	INSERT+2

Pass Key Through	INSERT+3
Izaberi simbol za štampanje	INSERT+4
JAWS prozor	INSERT+J
Zatvori JAWS	INSERT+F4
Izgovori ime aktivne konfiguracije	INSERT+Q , dva puta brzo za prikaz u virtuelnom režimu (Virtual Mode)
Pokreni (Run) JAWS rukovaoca (manager)	INSERT+F2
Virtualizuj prozor	INSERT+ALT+W
Izaberi šemu	INSERT+ALT+S
Minimiziraj sve aplikacije	taster WINDOWS+M
Umnoži izabrani tekst u FSKlipbord (Clipboard)	WINDOWS Key+C
Čitaj Windows klipborda (Clipboard)	INSERT+taster WINDOWS+X
Indeks reči	INSERT+CTRL+W

Standardne komande za čitanje za Laptop raspored (tastature)

Opis	Komanda
Prethodni znak	CAPS LOCK+M
Sledeći znak	CAPS LOCK+TAČKA
Trenutni znak	CAPS LOCK+ZAREZ
Izgovori znak fonetski	CAPS LOCK+ZAREZ dva puta brzo
Prethodna reč	CAPS LOCK+J
Sledeća reč	CAPS LOCK+L
Trenutna reč	CAPS LOCK+K
Speluj (sriči) reč	CAPS LOCK+K dva puta brzo
Prethodna linija	CAPS LOCK+U
Sledeća linija	CAPS LOCK+O
Trenutna linija	CAPS LOCK+I
Speluj (sriči) trenutnu liniju	CAPS LOCK+I dva puta brzo
Prethodna rečenica	CAPS LOCK+Y
Sledeća rečenica	CAPS LOCK+N
Trenutna rečenica	CAPS LOCK+H
Prethodni pasus	CAPS LOCK+CTRL+U
Sledeći pasus	CAPS LOCK+CTRL+O
Trenutni pasus	CAPS LOCK+CTRL+I
Trenutna ćelija (laptop)	ALT+SHIFT+ZAREZ
Izgovaraj do pokazivača	CAPS LOCK+HOME ili CAPS LOCK+SHIFT+J
Izgovaraj od pokazivača	CAPS LOCK+PAGE UP ili CAPS LOCK+SHIFT+L

Speluj (sriči) do pokazivača	CAPS LOCK+HOME ili CAPS LOCK+SHIFT+J dva puta brzo
Speluj (sriči) od pokazivača	CAPS LOCK+PAGE UP ili CAPS LOCK+SHIFT+L dva puta brzo
Neprekidni govor	CAPS LOCK+HOME ili CAPS LOCK+SHIFT+J
Brzo unapred neprekidnim govorom	STRELICA DESNO
Unazad neprekidnim govorom	STRELICA LEVO
Povećaj brzinu govora tokom neprekidnog govora	PAGE UP
Smanji brzinu govora tokom neprekidnog govora	PAGE DOWN
Boja ispod pokazivača	CAPS LOCK+5 (numerički red)
Izgovori ASCII ili Heksadecimalnu vrednost	CAPS LOCK+ZAREZ tri puta brzo
Font ispod pokazivača	CAPS LOCK+F
Pokretanje letimičnog čitanja (Skim Reading)	CTRL+CAPS LOCK+STRELICA DOLE
Letimično čitanje (Skim Reading) okvira za dijalog	CTRL+CAPS LOCK+SHIFT+STRELICA DOLE
Sumarno letimično čitanje (Skim Reading) ekrana	CAPS LOCK+taster WINDOWS+STRELICA DOLE

Prečice za čitanje tabela za Laptop raspored (tastature)

Opis	Komanda
Izgovori trenutnu ćeliju tabele	ALT+SHIFT+ZAREZ
Pomeri se na prethodnu ćeliju tabele	ALT+SHIFT+M
Pomeri se na sledeću ćeliju tabele	ALT+SHIFT+TAČKA
Pomeri se za ćeliju gore u tabeli	ALT+SHIFT+Y
Pomeri se za ćeliju dole u tabeli	ALT+SHIFT+N

Prečice za kretanje i informisanje za Laptop raspored (tastature)

Opis	Komanda
Vreme	CAPS LOCK+F12
Datum	CAPS LOCK+F12 dva puta brzo
Prekid govora	CTRL
Naslov prozora	CAPS LOCK+T
JAWS Find (Nađi) (ne u HTML)	CAPS LOCK+CTRL+F
JAWS Find (Nađi) sledeći (ne u HTML)	CAPS LOCK+F3

JAWS Find (Nadi) prethodni (ne u HTML)	CAPS LOCK+SHIFT+F3
Povećaj brzinu govora "u letu"	CTRL+ALT+PAGE UP
Smanji brzinu govora "u letu"	CTRL+ALT+PAGE DOWN
Vrati na normalno glasovno podešavanje (Voice Settings)	CAPS LOCK+ESC
Window Prompt i Text	CAPS LOCK+TAB
Naslovna linija prozora	CAPS LOCK+END
Linija na dnu prozora	CAPS LOCK+PAGE DOWN
Izgovaraj obeleženi tekst	CAPS LOCK+SHIFT+STRELICA DOLE
Speluj (sriči) obeleženi tekst	CAPS LOCK+SHIFT+STRELICA DOLE dva puta brzo
Verzija aplikacije	CAPS LOCK+CTRL+V
Lista prozora	CAPS LOCK+F10
Lista ikonica u sistemskoj traci (System Tray)	CAPS LOCK+F11
Sadržaj sistemske trake (System Tray)	CTRL+SHIFT+F11
Lista obeleženih grafika (grafičkih elemenata)	CTRL+CAPS LOCK+SHIFT+G

Upravljanje pokazivačem (kursorom) i mišem za Laptop raspored (tastature)

Opis	Komanda
PC pokazivač	CAPS LOCK+TAČKA-ZAREZ
JAWS pokazivač	CAPS LOCK+P
Nevidljivi pokazivač	CAPS LOCK+P dva puta brzo
Postavi PC na JAWS pokazivač	CAPS LOCK+APOSTROPHE
Postavi JAWS na PC pokazivač	CAPS LOCK+LEFT BRACKET
Ograniči JAWS pokazivač	CAPS LOCK+R
Levi taster miša	CAPS LOCK+8
Desni taster miša	CAPS LOCK+9
Zaključaj levi taster miša	CTRL+taster WINDOWS+K
Zaključaj desni taster miša	CTRL+taster WINDOWS+9
Prevuci i pusti	CAPS LOCK+CTRL+I
Izgovaraj aktivni pokazivač	ALT+DELETE
izgovaraj vrstu pokazivača	CAPS LOCK+CTRL+SHIFT+C
(pomeri pokazivač) Miš dole	ALT+SHIFT+STRELICA DOLE
(pomeri pokazivač) Miš levo	ALT+SHIFT+LEFT ARROW
(pomeri pokazivač) Miš desno	ALT+SHIFT+RIGHT ARROW
(pomeri pokazivač) miš gore	ALT+SHIFT+STRELICA GORE

Upravljanje okvirima za dijalog za Laptop raspored (tastature)

Opis	Komanda
Izgovori podrazumevani taster okvira za dijalog	CAPS LOCK+E
Izgovori trenutni "vrući taster" (Hot Keys)	CAPS LOCK+SHIFT+ZAREZ
Čitaj trenutni prozor	CAPS LOCK+B
Izgovori Window Prompt i Text	CAPS LOCK+TAB
Čitaj reč u kontekstu	CAPS LOCK+C
Otvori kombinovanu listu (Combo Box)	ALT+STRELICA DOLE
Zatvori kombinovanu listu (Combo Box)	ALT+STRELICA GORE
Izaberi stavku višestruke liste	CTRL+SHIFT ili CTRL+RAZMAKNICA
Čitaj u pregledu u obliku liste (List Views) kolone 1 do 10	CTRL+CAPS LOCK+1 do 0

Prečice za dobijanje pomoći za Laptop raspored (tastature)

Opis	Komanda
Screen Sensitive Help	CAPS LOCK+F1
Tastaturna pomoć	CAPS LOCK+1 (numerički red)
JAWS pomoć u aplikacijama	CAPS LOCK+F1 dva puta brzo
Pomoć o "vrućim tasterima" (Hot Keys)	INSERT+H
Pomoć o Windows komandama	CAPS LOCK+W

Ostale komande za Laptop raspored (tastature)

Opis	Komanda
izveštaj o nivou baterije	CAPS LOCK+SHIFT+B
Podеси opcije JAWS -a (Adjust JAWS Options)	CAPS LOCK+V
Podеси podešavanja (Settings) za Brajeve redove	CAPS LOCK+CTRL+B
Izaberi glasovni profil	CAPS LOCK+CTRL+S
Prekid govora	CTRL
Dodeli prilagođeno isticanje	CTRL+CAPS LOCK+H
Osvežavanje ekrana	CAPS LOCK+ESC
Utvrđi odziv ekrana	CAPS LOCK+S

Utvrđi odziv tastature (Typing Echo)	CAPS LOCK+2
Pass Key Through	CAPS LOCK+3
Izaberi simbol za štampanje	CAPS LOCK+4
JAWS prozor	INSERT+J
Zatvori JAWS	CAPS LOCK+F4
Izgovori ime aktivne konfiguracije	CAPS LOCK+Q , dva puta brzo u virtuelnom režimu (Virtual Mode)
Pokreni (Run) JAWS rukovaoca (manager)	CAPS LOCK+F2
Virtualizuj prozor	ALT+CAPS LOCK+W
Izaberi šemu	ALT+CAPS LOCK+S
Minimiziraj sve aplikacije	taster WINDOWS+M
Umnoži izabrani tekst u FSklipbord (Clipboard)	taster WINDOWS+C
Čitaj Windows klipborda (Clipboard)	INSERT+taster WINDOWS+X

Windows prečice

Opšte Windows prečice

Opis	Komanda
Pribavi pomoć	F1
Otvaranje početnog menija	taster WINDOWS ili CTRL+ESC
Izaberi između otvorenih aplikacija	ALT+TAB
Minimiziraj sve aplikacije	taster WINDOWS+M
Nađi fajlove (datoteka) ili foldere (omotnica) - Desktop	F3
pomeri se na prvu stavku na traci zadataka (Taskbar)	taster WINDOWS+T
Otvori Windows Explorer (Window pretraživač)	taster WINDOWS+E
Otvori dijalog pokreni (Run)	taster WINDOWS+R
Napusti aktivnu aplikaciju	ALT+F4

Windows prečice za prozore i menije

Opis	Komanda
Otvori upravljački meni (Control Menu) aplikacije	ALT+RAZMAKNICA
Pomeri se na linije menija u aplikacijama	ALT
Izaberite stavku menija	ENTER

Pomeri se između menija	ALT ili tasterske STRELICE
Odustani (Cancel) ili zatvori meni	ESC ili ALT
Odustani (Cancel) ili zatvori kaskadni meni	ALT
otvori podprozor upravljačkog menija (Control Menu)	ALT+CRITICA
Zatvori podprozor	CTRL+F4
Otvaranje aplikacijskog menija	APLIKACIJSKI taster ili SHIFT+F10

Windows prečice za okvire za dijalog

Opis	Komanda
Pomeri se kroz dijloške kontrole	TAB
Pomeri se unazad kroz dijloške kontrole	SHIFT+TAB
Pomeri se na drugu stranu	CTRL+TAB
Kreći se obrnutim pravcem preko strana	CTRL+SHIFT+TAB
Označi ili ukloni oznaku u pregledu u obliku liste (List Views)	RAZMAKNICA ili CTRL+RAZMAKNICA
Uključi/isključi polja za potvrdu (check box)	RAZMAKNICA

Windows prečice za čitanje teksta

Opis	Komanda
Znak na levo	STRELICA LEVO
Znak na desno	STRELICA DESNO
Reč na levo	CTRL+STRELICA LEVO
Reč na desno	CTRL+STRELICA DESNO
Početak linije	HOME
Kraj linije	END
Pasus iznad	CTRL+STRELICA GORE
Pasus ispod	CTRL+STRELICA DOLE
Pomeri ekran na gore	PAGE UP
Pomeri ekran na dole	PAGE DOWN
Vrh prethodne strane	CTRL+PAGE UP
Vrh sledeće strane	CTRL+PAGE DOWN
Početak dokumenta	CTRL+HOME
Kraj dokumenta	CTRL+END

Windows prečice za uređivanje teksta

Opis	Komanda
Kopiranje (Copy)	CTRL+C
Iseci (Cut)	CTRL+X
Nalepi (Paste)	CTRL+V
Opozovi	CTRL+Z
Obriši trenutni znak	DELETE
Obriši prethodni znak	BACKSPACE
Obeleži jedan znak levo	SHIFT+STRELICA LEVO
Obeleži jedan znak desno	SHIFT+STRELICA DESNO
Obeleži jednu reč levo	CTRL+SHIFT+STRELICA LEVO
Obeleži jednu reč desno	CTRL+SHIFT+STRELICA DESNO
Obeleži do početka linije	SHIFT+HOME
Obeleži do kraja linije	SHIFT+END
Obeleži do početka dokumenta	CTRL+SHIFT+HOME
Obeleži do kraja dokumenta	CTRL+SHIFT+END
Obeleži sve	CTRL+A

Prečice za Windows Explorer (Window pretraživač)

Opis	Komanda
Obriši fajlove (datoteke)	DELETE
Preimenuj fajl (datoteku) ili folder (omotnicu)	F2
Otvori svojstva izabranog fajla (datoteke) ili foldera (omotnice)	ALT+ENTER
Osveži prozor	F5
Prebaci se između prozora	F6 ili TAB
Popni se za jedan nivo	BACKSPACE
Prikaži kolone u pregledu u obliku liste (List Views)	CTRL+NUM PAD PLUS